



Деякі нюанси при виконанні ЛР №3

1) На робочій станції з ОС Windows 10 в налаштуваннях віртуальної машини в розділі «Мережа» натискаємо Додатково і міняємо там де Нерозбірливий режим на «Дозволити все».



2) На робочих станціях з ОС Windows 7 та Windows 10 обов'язково відключити брандмауер(він блокує пінги з інших машин):

Панель управління → Система і безпека → Брандмауер Windows → Включення та відключення брандмауера Windows



2) На рабочих станциях з ОС Windows 7 та Windows 10 необхідно включити мережеве виявлення та загальний доступ до файлів, принтерів та папок:

Центр управління мережами та загальним доступом → Змінити додаткові параметри загального доступу → Включити мережеве виявлення

Центр управління мережами та загальним доступом → Змінити додаткові параметри загального доступу → Включити загальний доступ до файлів та принтерів

Центр управління мережами та загальним доступом → Змінити додаткові параметри загального доступу → Включити загальний доступ до папок

« Сеть и Интер... » Центр управления сетями и общим доступом

Панель управления - домашняя страница

Изменение параметров адаптера

Изменить дополнительные параметры общего доступа

См. также

- Брандмауэр Windows
- Домашняя группа
- Свойства обозревателя

Просмотр основных сведений о сети и настройка подключений

WS-191-01-03 (этот компьютер) — Неопознанная сеть — Интернет

Просмотр активной карты

Просмотр активных сетей — Подключение или отключение

Неопознанная сеть
Общественная сеть

Тип доступа: Без доступа к сети
Подключения: Подключение по локальной сети

Изменение сетевых параметров

- Настройка нового подключения или сети**
Настройка беспроводного, широкополосного, модемного, прямого или VPN-подключения или же настройка маршрутизатора или точки доступа.
- Подключиться к сети**
Подключение или повторное подключение к беспроводному, проводному, модемному сетевому соединению или подключение к VPN.
- Выбор домашней группы и параметров общего доступа**
Доступ к файлам и принтерам, расположенным на других сетевых компьютерах, или изменение параметров общего доступа.
- Устранение неполадок**
Диагностика и исправление сетевых проблем или получение сведений об исправлении.

« Центр управ... » Дополнительные параметры общего доступа

Изменить параметры общего доступа для различных сетевых профилей

Windows создает отдельный сетевой профиль для каждой используемой сети. Для каждого профиля можно выбрать особые параметры.

Домашний или рабочий

Общий (текущий профиль)

Сетевое обнаружение

Если сетевое обнаружение включено, этот компьютер может видеть другие компьютеры и устройства сети и в свою очередь будет виден другим компьютерам. [Что такое сетевое обнаружение?](#)

Включить сетевое обнаружение

Отключить сетевое обнаружение

Общий доступ к файлам и принтерам


Если общий доступ к файлам и принтерам включен, то файлы и принтеры, к которым разрешен общий доступ на этом компьютере, будут доступны другим пользователям в сети.

Включить общий доступ к файлам и принтерам

Отключить общий доступ к файлам и принтерам


Доступ к общим папкам

Если включен общий доступ к общим папкам, пользователи сети могут получать доступ к



3) На робочих станціях з ОС Windows 7 та Windows 10 необхідно відключити загальний доступ з паролем захистом:

Центр управління мережами та загальним доступом → Змінити додаткові параметри загального доступу → Відключити загальний доступ з паролем захистом




4) На робочій станції з ОС Windows 10 потрібно включити функціонування протоколу SMB:


Пуск → PowerShell (запускаємо від імені Адміністратора)

В командному рядку PowerShell пишемо:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol



після цього вводимо Y для підтвердження перезапуску комп'ютера:



5) На робочій станції з ОС Windows 10 потрібно включити гостьовий доступ саме з цього комп'ютера:

1. Запускаєте від імені адміністратора командний рядок.
2. Запускаєте утиліту Редактор групових політик (gpedit.msc).
4. Далі переходите до гостьового доступу наступним чином: Конфігурація комп'ютера → Administrative templates → Network (Мережа) → Lanman Workstation.
5. Включаєте політику Enable insecure guest logons.

Див. рисунок ниже:

